

چک لیست انفوزیون سرم

نام دانشجو و شماره دانشجویی:

تاریخ:

نمره:

ردیف	مراحل پروسجر	صحیح: ۱	ناقص: .۵	انجام نداد: ۰	توضیحات
------	--------------	------------	-------------	------------------	---------

۱	وسایل را آماده کند(آنژیوکت، تورنیکه، سرم تجویز شده، ست سرم، میکروست در صورت نیاز، پنبه الکل، دستکش یکبار مصرف، چسب، هیپارین لاک، قطعه مشمایی).				
۲	دست های خود را بشوید و دستکش بپوشد.				
۳	پرونده بیمار را چک کند و نوع سرم را مشخص کند.				
۴	اتیکت سرم را بنویسد و تعداد قطرات را محاسبه کند و به باتل سرم بچسباند.				
۵	خود را به بیمار معرفی کند و اجازه انجام مراقبت را از وی کسب نماید.				
۶	در اتاق را ببندد و در صورت درخواست بیمار اطراف تخت پاراوان قرار دهد.				
۷	بیمار را در پوزیشن خوابیده به پشت یا نیمه نشسته قرار دهد.				
۸	یک قطعه مشمایی کوچک در زیر دست بیمار قرار دهد.				
۹	تورنیکه را ببندد.				
۱۰	از طریق مشاهده و لمس کردن با نوک انگشتان، ورید مناسب برای رگ گیری را بر روی دست بیمار پیدا کند.				
۱۱	ناحیه مورد نظر را با پنبه الکل از مرکز به محیط ضد عفونی کند.				
۱۲	آنژیوکت را از بسته بندی خارج کند و پوشش پلاستیکی محافظ سر سوزن را از آن جدا کند.				
۱۳	آنژیوکت را به نحو صحیح در دست غالب خود بگیرد.				
۱۴	به کمک انگشت شست دست غیر غالب خود پوست ناحیه تزریق را از فاصله تقریبی ۵ سانتی در زیر محل تزریق به طرف پایین بکشد و ورید انتخابی را ثابت کند.				
۱۵	آنژیوکت را در زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه نسبت به پوست بگیرد به نحوی که برش اریب نوک سرسوزن به طرف بالا قرار گیرد.				
۱۶	سر سوزن را از روی پوست و از قسمت بالا یا بغل ورید وارد رگ کند و اندکی به جلو براند.				
۱۷	در صورت برگشت خون، شیب آن را کاهش دهد و به سطح پوست نزدیک کند و در حالیکه سر سوزن را از قسمت انتهایی آنژیوکت بیرون می کشد، کاتتر پلاستیکی را به آرامی در مسیر رگ جلو ببرد.				
۱۸	تورنیکه را باز کند.				
۱۹	درپوش واقع در انتهای سرسوزن را از آن جدا کند و دهانه خروجی آنژیوکت را ببندد.				
۲۰	آنژیوکت را با چسب فیکس کند.				
۲۱	مشخصاتی همچون تاریخ و ساعت رگ گیری و نام فرد مسئول را بر روی سطح خارجی چسب یادداشت کند.				

چک لیست انفوزیون سرم

نام دانشجو و شماره دانشجویی:

تاریخ:

نمره:

ردیف	مراحل پروسجر	صحیح: ۱	ناقص: /۵	انجام نداد: ۰	توضیحات
------	--------------	------------	-------------	------------------	---------

۲۲	ست سرم یا میکروست را از بسته بندی در آورد و پس از ضدعفونی کردن ناحیه مورد نظر بر روی سرم، کلاهک تیز را بردارد و با فشار در قسمت تعیین شده فرو کند.				
۲۳	سرم را به پایه سرم آویزان کند و هواگیری کند.				
۲۴	قسمت انتهایی ست سرم یا میکروست را از درپوش آن بیرون آورد و به داخل دهانه آنژیوکت متصل نماید.				
۲۵	به آرامی کلامپ تعبیه شده بر روی ست یا میکروست را باز کند و تعداد قطره های وارد شده به ست یا میکروست را طبق محاسبه قبلی تنظیم کند.				
۲۶	وسایل را جمع آوری کند و اقلام عفونی و برنده را در سطلهای مخصوص بیاندازد.				
۲۷	بیمار را در پوزیشن مناسب قرار دهد و پاراوان را بردارد.				
۲۸	دستکش را خارج کند و دستهای خود را بشوید.				
۲۹	گزارش پرستاری مربوطه را در پرونده ثبت کند.				