


کد دستورالعمل: ۲-INS-SC	بسمه تعالی بیمارستان والفجر تفرش واحد بهبود کیفیت	
تاریخ ابلاغ: 1396/08/01		
تاریخ بازبینی: 1397/08/01	عنوان دستورالعمل: نحوه نظافت، شستشو و گندزدایی اختصاصی محیط های اتاق عمل	

هدف:

دامنه کاربرد: اتاق عمل

تعاریف:

شستشو و نظافت توسط کادر خدماتی و گندزدایی (ضد عفونی) اتاق عمل توسط پرستار/کارشناس اتاق عمل/بیهوشی انجام می شود.

مهارت مسئول:

پرستار، تکنسین/کارشناس اتاق عمل، تکنسین/کارشناس بیهوشی، خدمات

شرح اقدامات:

- ۱- سوپروایزر کنترل عفونت و کارشناس بهداشت محیط بایستی آموزش های لازم درخصوص انواع گندزداها و روشهای نظارت و گندزدایی را به پرسنل دخیل در انجام پروسیجر به صورت گروهی/چهره به چهره/پوستر/کتابچه ارائه نمایند.
- تبصره: آموزش چهره به چهره به پرسنلی ارائه می شود که سطح سوا پایینی دارند.
- ۲- شستشو و گندزدایی روتین باید بعد از اتمام هر عمل جراحی و نیز بصورت روزانه انجام شود.
- ۱-۲- در صورتی که عمل انجام شده عفونی باشد، بعد از اتمام علاوه بر ضد عفونی و گندزدایی بایستی از چراغ اشعه نیز استفاده شود.
- ۲-۲- در صورتی که حین عمل جراحی آلودگی قابل رویت سطوح یا تجهیزات باخون و یا سایر مایعات بدن ایجاد شود باید به روش زیر اقدام شود:
 - ۱-۲-۲- روی ناحیه یک دستمال خشک انداخته شود به طوری که آلودگی جذب دستمال شود.
 - ۲-۲-۲- روی دستمال خشک ماده ضد عفونی مورد نظر راریخته و ۱۰ دقیقه زمان داده شود.
 - ۳-۲-۲- پس از طی زمان مورد نظر ناحیه خشک شده و ضد عفونی گردد.
- ۳-۲- تمیز کردن تخت، میز و سطوح و کف در بین اعمال جراحی نیز بایستی انجام شود.
- ۳- محلول ضد عفونی مورد استفاده در اتاق های عمل باید به اندازه دستور داده شده رقیق شود. (محلول ضد عفونی بایستی تازه تهیه شود).
- ۴- شستشو باید از بالاترین قسمت اتاق عمل (مثل چراغ سیالیتیک) شروع شود.
- ۵- کلیه قسمت ها حتی پایه وسایل باید با حرکت دورانی پارچه تمیز شود.
- ۶- پس از نظافت محیط جراحی باید قفسه ها و دیوارها تمیز شود.
- ۷- کلیه تجهیزات اتاق عمل اعم از ثابت و متحرک (مانند نگاتوسکوپ، چراغ های سیالیتیک و...) باید به دقت تمیز و ضد عفونی شود.
- ۸- کف اتاق عمل بایستی پس از اتمام سطوح کاملاً تمیز شود.
- ۹- روزهای پنجشنبه هر هفته باید واشینگ (شستشوی کامل تمام محوطه اتاق عمل، انبار پکینگ، دیوارها و سقف و چراغ های سقفی) انجام شود.

۱۰- به علت عدم وجود سیستم تهویه هوا بعد از اتمام و اشیانگ اتاق عمل بایستی از اشعه گذاری جهت استریل کردن فضا و قسمتهای غیر قابل دسترسی به مدت ۲۰ دقیقه استفاده شود.

۱۱- برای قسمتهای مختلف و وسایل هراتاقیز بایستی از پارچه جداگانه استفاده شود. مثل چراغ جدا، تخت جدا و...

۱۲- کلیه موارد بایستی توسط پرسنل دوره دیده انجام شود. توسط سرپرستار، اسکراب و سیرکولریا جانشین وی نظارت شود.

۱۳- برای هراتاق بایستی وسایل شستشوی جداگانه استفاده شود و در صورت امکان استریل و در صورت عدم امکان کاملاً با محلول استاندارد ضد عفونی و خشک گردند.

۱۴- پس از اتمام کار به علت خطر انتقال بیماریها از طریق خون و سایر مایعات بدن بایستی زباله ها با کمترین دستکاری دفع گردد.

مستندات و سوابق:

منابع:

۱- معصومی اصل، حسین و همکاران، راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی، تهران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت بیماریها، چاپ دوم، ۱۳۸۶

۲- تجارب بیمارستانی

تهیه کننده:	تایید کننده:	تصویب کننده:
محسن رضایی-سرپرستار اتاق عمل	علی سلگی-مدیریت بیمارستان	دکتر کوروش دالوندی-ریاست بیمارستان
